

# ボタン付きネックウォーマーの作り方

お問い合わせ先  
 メールアドレス: [handmade@fumbaro.org](mailto:handmade@fumbaro.org)  
 お電話: 0570-06-4439  
 送付場所など、上記のメールアドレスにご連絡ください。  
 よろしくお願ひします。

## ボタン付きネックウォーマー







### <用意するもの>

- 糸・・・並太(ウール) 2色(各30g)
- 針・・・5号 2本棒針
- ボタン 2個

### <ゲージ>22目37段 (10cm角)、鹿子編み

### <サイズ>幅 18cm、長さ 52cm


### <記号>

-  表目
-  裏目
-  掛目
-  右上2目一度
-  くり返し
-  鹿子編み


### <編み方>

一般的な作り目で40目作り目をし、8段ごとに色を替えながら鹿子編みで編みます。13段目でボタン穴をあけます。まず、9目を鹿子で編み、10目で掛け目、二目一度。15目を鹿子。16目で掛け目、二目一度。残りを鹿子。となります。最後は伏せ目をし、ボタンを付けます。


※ サイズは大きめで大丈夫です。首に巻ければ問題ありません！  
 色は一色でも可愛いですよ。




[右上2目一度の編み方]




1 右側の目に手前から針を入れて、編まずに右針に移します。



2 左側の目に針を入れて、糸をかけて引き出して表目を編みます。



3 右針に移した目に左針を入れて、編んだ目にかぶせます。



4 右上2目一度のでき上がりです。

